


CREACIÓN DE USUARIOS CON ACCESO SOLO LECTURA

1. Creación del usuario:

Una vez conectados a la instancia de base de datos. Ir a **Security -> Logins** (En español Seguridad -> Inicios de sesión).

Hacer clic con el botón derecho y elegir la opción **“New Login...”** (“Nuevo Inicio de sesión...”)




Nos aparece directamente la siguiente ventana de la pestaña “General”:

A screenshot of the 'Login - New' dialog box in SQL Server Enterprise Manager. The 'General' tab is selected. The 'Login name' field contains 'Transfeymar'. The 'SQL Server authentication' radio button is selected. The 'Password' and 'Confirm password' fields are filled with masked characters. The 'Enforce password policy' and 'Enforce password expiration' checkboxes are checked. The 'Mapped to certificate' and 'Mapped to asymmetric key' radio buttons are unselected. The 'Map to Credential' checkbox is unselected. The 'Mapped Credentials' list is empty. The 'Default database' dropdown is set to 'NovaTransTransfeymarOK'. The 'Default language' dropdown is set to '<default>'. The 'OK' button is highlighted.


- Introducir el nombre del nuevo usuario en “**Login name:**” (“Nombre de inicio de sesión”).
- Marcar “**SQL Server authentication**” (“Autenticación de SQL Server”).
- Introducir la contraseña en “**Password**” (“Contraseña”) y también la misma en “**Confirm password**” (“Confirmar contraseña”).
- Elegir base de datos por defecto en “**Default database**” (“Base de datos predeterminada”).

Cambiar a la pestaña “**Server Roles**” (“Roles del servidor”), y verificar que solamente esté marcada la opción “**public**”, como en la siguiente pantalla:



Cambiar a la pestaña “**User Mapping**” (“Asignación de usuarios”)

- Marcar la/s bases de datos a la/s que el usuario tendrá acceso.
- Para cada una de ellas en la parte inferior en “Database role membership for” (“Pertenencia al rol de la base de datos para”) seleccionar los permisos “public” y “db_datareader”.



En la pestaña “**Securables**” (“Elementos protegibles”) no hay que hacer nada.

Cambiar a la pestaña “**Status**” (“Estado”) y verificar que estén seleccionadas las opciones:

- “**Permission to connect to database engine**” (“Permiso de conexión al motor de base de datos”) en “**Grant**” (“Conceder”).
- “**Login**” (“Inicio de sesión”) en “**Enabled**” (“Habilitada”).

Finalizar pulsando el botón “**OK**” (“Aceptar”).

